



Verwendung der Podien mit Mac und USB-C

Diese Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Schul-Mac mit den neuen Podien der Bündner Kantonsschule verwenden können.

Bei einem Umbau oder Änderung kann sich auch der Ablauf ändern. Diese Anleitung wurde für den Stand September 2021 geschrieben.

Sie benötigen:

- Ihren Mac mit aktuellem Betriebssystem (wenn durch die IT verwaltet keine Handlung notwendig. Mit erweiterten Rechten falls notwendig über Apfel→"Über diesen Mac"→Softwareupdate das Update vornehmen)
- Podium mit USB-C Kabel eingesteckt



Darstellung: USB-C Kabel

Vorgehen:


1. Starten Sie Ihren Mac und melden Sie sich an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Programm "DisplayLink Manager" läuft, indem Sie kontrollieren, ob oben rechts das Icon mit den zwei ineinandergreifenden Rechtecken vorhanden ist.



→ Falls das Icon nicht vorhanden ist öffnen Sie den Finder, wechseln auf Programme und starten den "DisplayLink Manager" durch einen Doppelklick.

"DisplayLink Manager" ist nicht im Ordner Programme vorhanden? Wenden Sie sich zur Installation an die IT.

3. Stecken Sie das USB-C Kabel, welches vom Podium auf der Oberseite herauskommt, in Ihr Gerät ein.
4. Nach kurzem Flackern auf dem Bildschirm wird die Anlage hochgefahren. Dies kann 1-2 Minuten dauern.
5. Auf der TouchBar ober Ihrer Laptoptastatur erhalten Sie die Auswahl "Bildschirme synchronisieren" und "Schreibtisch erweitern".
Beim Synchronisieren haben Sie die gleiche Ansicht sowohl auf Beamer als auch Ihrem Laptop. Wählen Sie aus, welches Sie für den Unterricht benötigen.
→ Falls die Auswahl nicht auf der TouchBar erscheint, können Sie die Einstellung auch wie folgt vornehmen: Klick auf Apfel → Systemeinstellungen → Monitore → Anordnen → Häkchen bei "Bildschirme synchronisieren" bei Bedarf setzen.
6. Wenn Sie den Ton über die Zimmerlautsprecher abspielen wollen können Sie wie folgt vorgehen:
Apfel → Systemeinstellungen → Ton → Ausgabe und wählen das Gerät "SD4700P USB Audio" aus.



Anmerkung: Der Gerätenamen kann sich nach Podium oder Umbau unterscheiden. Wählen Sie das Gerät, welches nicht die Laptoplautsprecher sind und nicht den Typ AirPlay oder Bluetooth hat.

Anmerkung: Wenn Sie versuchen eine DVD abzuspielen und der Player lediglich grau ist haben Sie möglicherweise keine Berechtigung die DVD öffentlich vorzuführen.