



BKS-WLAN

Verbindung

mit einem


Windows

Laptop



1. Einstellungen


Öffnen Sie die Einstellungen unter Windows 10. Am einfachsten über die Suche «Einstellungen» eintippen und auf Einstellungen klicken. Jetzt öffnet sich das Fenster der Einstellungen. Klicken Sie auf «Netzwerk und Internet»





2. Netzwerkeinstellungen

In den Netzwerkeinstellungen wählen Sie das Netzwerk und Freigabecenter aus.



Im Netzwerkfreigabecenter muss man die Netzwerkverbindung manuell einrichten. Klicken Sie also auf «Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten».







Im nächsten Fenster wählen Sie aus was für eine Verbindung Sie aufbauen wollen. Wählen Sie wie im Bild unten blau markiert «Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden» und klicken Sie anschliessend auf weiter.



Wählen Sie eine Verbindungsoption aus:





Hier tippen Sie das BKS-WLAN beim Netzwerkname ein. Der Sicherheitstyp ist WPA2-Enterprise. Klicken Sie im Anschluss auf Weiter.

Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

Geben Sie Informationen für das Drahtlosnetzwerk ein, das Sie hinzufügen möchten.

Netzwerkname:

Sicherheitstyp:

Verschlüsselungstyp:

Sicherheitsschlüssel: Zeichen ausblenden

Diese Verbindung automatisch starten

Verbinden, selbst wenn das Netzwerk keine Kennung aussendet

Warnung: Bei Auswahl dieser Option ist der Datenschutz dieses Computers ggf. gefährdet.

Weiter Abbrechen



Jetzt müssen die Verbindungseinstellungen noch geändert werden. Klicken Sie also auf Verbindungseinstellungen ändern.



BKS-WLAN wurde erfolgreich hinzugefügt

→ [Verbindungseinstellungen ändern](#)

Öffnet die Verbindungseigenschaften, um die Einstellungen ändern zu können.

Wechseln Sie in den Reiter Sicherheit.





Öffnen Sie die Einstellungen der Netzwerkauthentifizierung.

Verbindung Sicherheit

Sicherheitstyp: WPA2-Enterprise

Verschlüsselungstyp: AES

Wählen Sie eine Methode für die Netzwerkauthentifizierung aus:

Microsoft: Geschütztes EAP (PEAP) Einstellungen


Für diese Verbindung eigene Anmeldeinformationen für jede Anmeldung speichern

Erweiterte Einstellungen

OK Abbrechen




Stellen Sie sicher, dass «Identität des Servers mittels Zertifikatprüfung überprüfen» nicht aktiviert ist und klicken Sie anschliessend auf OK






Sie befinden sich wieder im Reiter Sicherheit. Nun müssen Sie in die Erweiterten Einstellungen gehen um die Benutzerinformationen anzugeben.






Stellen Sie sicher, dass der Authentifizierungsmodus aktiv ist und auf Benutzerauthentifizierung gestellt ist. Klicken Sie auf «Anmeldeinformationen speichern» um die BKS-Campus Benutzerdaten einzugeben und bestätigen Sie mit «OK».





Bestätigen Sie hier mit OK.





Bestätigen Sie hier mit Schliessen. Sie sind jetzt mit dem BKS-WLAN verbunden.



←  Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

BKS-WLAN wurde erfolgreich hinzugefügt

→ **Verbindungseinstellungen ändern**

Öffnet die Verbindungseigenschaften, um die Einstellungen ändern zu können.

Schließen